



Мобильный Криминалист – Подключение устройств Apple

Оборудование и программное обеспечение для подключения

- Оригинальный USB кабель
- Мобильный Криминалист, установленный на ПК
- Apple iTunes, установленный на ПК.

Типы подключения для устройств Apple

- Для устройств Apple в программе Мобильный Криминалист поддерживается только кабельное соединение.

Где найти Apple iTunes

Вы можете установить программу Apple iTunes с официального сайта производителя www.apple.com или установить набор драйверов с Вашей персональной страницы пользователя.

Как установить Apple iTunes из набора драйверов

Для установки Apple iTunes запустите *Oxygen_Connectivity_Driver_Setup.exe* из набора драйверов и следуйте инструкциям по установке.


Какие опции выбрать на ПК

- Убедитесь, что программа Apple iTunes запустилась после установки, и в ней было принято лицензионное соглашение. Перед подключением к нашей программе закройте Apple iTunes.
- Проверьте версию прошивки в меню устройства *Настройки/Основные/Об этом устройстве* и убедитесь, что она поддерживается в нашей программе. Как правило, мы стараемся добавить поддержку нового ПО Apple практически сразу после его выхода.
- Убедитесь, что версия Apple iTunes поддерживается в программе Мобильный Криминалист. Обратите внимание, что мы поддерживаем только версии, начиная с v.9.x.x. и выше.
- Мы настоятельно не рекомендуем использовать USB-хабы, а подключать устройства Apple напрямую к ПК.
- Перед соединением с нашей программой, пожалуйста, подключите кабель к устройству и дождитесь обнаружения драйверов системой.



Как подключить устройства Apple к программе Мобильный Криминалист

После соблюдения всех вышеперечисленных инструкций, пожалуйста, запустите программу Мобильный Криминалист и нажмите кнопку **Подключить новое устройство** на панели инструментов. Дождитесь запуска Мастера извлечения данных. В нем выберите опцию **Автоматическое подключение** для автоматического нахождения устройства по кабелю и дождитесь его обнаружения:



После того, как установлено соединение, Мастер извлечения данных начнет читать данные из устройства.